

必ずお読みください

04_ 「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書」 記入上のご注意

以下の内容をご一読の上、「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書」にご記入をお願いいたします。

ネットワーク版 [ドングルタイプ] をご利用中のお客様へ - 重要なお知らせ -

- ◆ドングル破損や紛失時の「ドングル交換サービス」を2026年6月19日（金）のお申し込みを最後に終了いたします。
- ◆「ドングル交換サービス」の終了にともない、2025年7月1日（火）より「ネットワーク版 ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプ」へのプロテクション変更の受付を開始します。
- ・ドングル交換サービスは、Service Select契約者は2年に1回を最大として無償で、Service Select未契約者は有償で必要時に交換をするサービスです。
- ・ドングル交換サービスは、罹災時に罹災証明の提出や紛失時の廃棄証明書などの証明書が必要なサービスです。
- ・ドングル交換サービスの終了以降の交換サービスは「ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプへのプロテクション変更サービス」の対応となります。
- ・「ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプへのプロテクション変更サービス」は有償（22,000円税込/ドングル1つあたり）です。

「プロテクション変更手数料・無償キャンペーン」について


「ネットワーク版ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプ」へのプロテクション変更について、期間限定で無償のお申し込みが可能です。

[無償キャンペーン期間] 2025年7月1日から2026年6月19日（金）お申し込みまで

- ・「ネットワーク版 ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプ」へのプロテクション変更は、現在お持ち（ご利用）のVectorworks ネットワーク版に関するライセンス管理ソフトウェアの認証方式をドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプへ変更するものです。
- ・プロテクション変更は通常有償（22,000円 税込 / ドングル1つあたり）対応となりますが、無償交換のキャンペーンを実施します。
- ・ライセンスの追加と同時に「ネットワーク版 ドングルタイプからインターネットアクティベーションタイプ」へのプロテクション変更をご希望の場合は5枚目 [05_Vectorworks 2026 ネットワーク版 (ドングルタイプの方向け)追加ライセンス購入申込書] の [(1)アクティベーションタイプに切り替えを希望しますか?] 欄の [証方式をアクティベーションタイプに変更する。] にチェックを入れご提出ください。
- ・ドングルの返却ができる方のみ対象となるサービスです。他注意事項がありますので、事前に必ずご確認ください。

インターネットアクティベーションタイプとは？

ドングルタイプではVectorworksライセンス管理プログラムがドングルによりライセンス認証をおこなっていますが、インターネットアクティベーションタイプではインターネットを経由しVectorworks社のサーバーでライセンス認証をおこないます。



メリット

- ・サーバー用PCにUSBドングルの装着が必要ない
- ・USBドングルの物理的な破損や紛失の可能性がない

デメリット

- ・ライセンス管理ソフトウェアからVectorworks社のサーバーへインターネット経由で認証が必要のため、外部インターネット接続が不可能な環境では利用できない。また高セキュリティな環境では特別な設定が必要になる場合がある

※ネットワーク接続の設定や環境の構築、トラブルの解消などについては、お客様にて行なっていただきます。当社ではお客様のネットワーク環境に関するサポートは行なっておりません。

※サービス変更の経緯について※

Vectorworksネットワーク版におけるライセンス管理ソフトウェアによるドングルでのライセンス認証は、ドングルドライバーのOS対応などのための継続的なアップデートの提供、および物理的な破損や紛失など、今後の継続利用に関してのリスクがあります。現在Vectorworksネットワーク版は、インターネットアクティベーションタイプという認証形式で提供開始をしており、ドングルに関する物理的なリスクを回避することができるようになりました。そのため、新規にネットワーク版をご購入いただく場合はインターネットアクティベーションタイプでの提供をしています。この認証形式の変更にともない、いままでにご購入いただいたドングルタイプに対するサービスの終了、および継続的にVectorworksネットワーク版をご利用いただけるよう、ライセンス認証形式の変更に関するサービスのご提供を開始することとなりました。

プロテクション変更の 注意事項

- ドングルの返却について
 - ・ご利用になられていたドングルは返却必須です。返却ができない場合はプロテクション変更のお手続きをお受けできません。
 - ・ドングルの返却は、必ずお送りする返却用封筒でご返却ください。
 - ・プロテクション変更後にドングルの返却期限までのドングルの返却がいただけない場合は、変更後のインターネットアクティベーションタイプのライセンスを停止、または返却されないドングルタイプで管理されるライセンスの販売当初の標準価格にてライセンス費用を請求いたします。ドングルの紛失をされた場合も同様の対応となります。
 - ・ドングルの返却期限は変更完了日の翌月末の営業日までです。サーバー移行のご都合などにより返却期限に間に合わない場合は、必ず返却期限日の1週間前までにカスタマーサポートまで特定した返却予定日をご連絡ください。ご連絡がない場合は、上記の通りの内容で、ライセンスの停止またはご請求となる場合があります。
- 仮想環境での運用について
 - ・プロテクション変更に伴い発行されるインターネットアクティベーションタイプのライセンスは仮想環境での動作には対応していません。
 - ・仮想環境での運用を検討される場合は、必ず事前にご相談ください。

Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様について

本紙3枚目の「Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様について」をご確認・同意の上、お申し込みください。

購入方法

本紙5枚目(dongleタイプ) または6枚目(アクティベーションタイプ) いづれかご利用中の起動認証方式に応じた「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書」に必要事項をご記入の上、ご注文時にご提出ください。

※提出先はご注文先 (Vectorworks取扱販売店、Vectorworks Japan Store) です。

○取扱い販売店は下記URLよりご確認ください。

<https://www.vectorworks.co.jp/Dealer/index.html>

ユーザー登録情報 について

- ・基本パッケージでご登録済みのユーザーIDに登録いたします。
- ・住所や担当者等の登録内容については、「ユーザー登録 & Informationポータル」にてご確認ください。

「ユーザー登録&Informationポータル」 →→→ <https://customers.vectorworks.co.jp/>

※登録に関してご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

・ カスタマーサポート
電話番号：03-6634-5291
お問い合わせフォーム <https://www.vectorworks.co.jp/customer/contact-form.html>

納品物について

以下、いずれの場合でも、インストールメディアは付属しません。インストールプログラムは専用Webサイトからダウンロードにて入手していただきます。

バージョンアップと同時にライセンスを追加購入する場合

現保有ライセンスがアクティベーションタイプの場合

セットアップガイド/製品購入書 (シリアル番号) /Vectorworks 2026 ガイドブック

- ※ バージョンアップと追加ライセンスは1つのパッケージにまとめて納品いたします。
- ※ 「バージョンアップ申込書」と、6枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス(アクティベーションタイプ)追加ライセンス購入申込書」をご提出ください。

現保有ライセンスが dongleタイプの場合

・キャンペーンを用いてアクティベーションタイプに変更する場合

セットアップガイド/製品購入書 (シリアル番号・アクティベーションキー) /Vectorworks 2026 ガイドブック

- ※ USB dongleの返却が必要です。
- ※ バージョンアップと追加ライセンスは1つのパッケージにまとめて納品いたします。
- ※ 「バージョンアップ申込書」と、5枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス(dongleタイプ)追加ライセンス購入申込書」をご提出ください。

・プロテクション変更をしないで dongleタイプのままライセンスを追加する場合

セットアップガイド/製品購入書 (シリアル番号) /CD-ROM (ライセンスファイル) /Vectorworks 2026 ガイドブック/プロテクション変更のご案内

- ※ USB dongleは納品されません。既存のUSB dongle (バージョンアップ前に使用していたUSB dongle) を継続利用します。
- ※ バージョンアップと追加ライセンスは1つのパッケージにまとめて納品いたします。
- ※ 「バージョンアップ申込書」と、5枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス (dongleタイプ)追加ライセンス購入申込書」をご提出ください。

既存保有のVectorworks 2015/2016/2017/2018/2019/2020 ネットワーク版にライセンス追加のみする場合

・キャンペーンを用いてアクティベーションタイプに変更する場合

ライセンス・モジュール追加と同時にプロテクション変更をする方法について (ライセンスファイル入れ替え手順)

- ※ USB dongleの返却が必要です。

・プロテクション変更をしないで dongleタイプのままライセンスを追加する場合

ライセンス・モジュール追加方法について (ライセンスファイル入れ替え手順) /CD-ROM (ライセンスファイル) /プロテクション変更のご案内

- ※ USB dongleは納品されません。既存のUSB dongleを継続利用します。
- ※ 5枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス(dongleタイプ)追加ライセンス購入申込書」をご提出ください。

既存保有のバージョン2021以降のネットワーク版にライセンスを追加する場合

現保有ライセンスがアクティベーションタイプの場合

ライセンス・モジュール追加方法について (ライセンスファイルの入れ替え手順)

- ※初回導入時に「アクティベーションタイプ」でご購入いただきました場合、6枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス (アクティベーションタイプ)追加ライセンス 購入申込書」をご提出ください。

- ※ クライアントPC用のシリアル番号は初回購入時に同梱の製品購入書に記載のシリアル番号を使用します。

現保有ライセンスが dongleタイプの場合

・キャンペーンを用いてアクティベーションタイプに変更する場合

ライセンス・モジュール追加と同時にプロテクション変更をする方法について (ライセンスファイル入れ替え手順)

- ※ USB dongleの返却が必要です。

・プロテクション変更をしないで dongleタイプのままライセンスを追加する場合

ライセンス・モジュール追加方法について (ライセンスファイル入れ替え手順) /CD-ROM (ライセンスファイル) /プロテクション変更のご案内

- ※初回購入時に「dongleタイプ」でご購入いただきました場合、USB dongleは納品されません。既存のUSB dongleを継続利用します。

Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様・動作環境について

1. 起動認証方式について

アクティベーションタイプでの納品となります。

2. ライセンス管理ソフトウェア (Vectorworks Site Protection Server) について (基本パッケージに同梱)

ライセンス管理ソフトウェアの管理画面は、インターネットを閲覧する際に使用するブラウザを使用します。なお、メニューは全て英語表記となります。日本語版はございませんのであらかじめご了承ください。

3. インストールメディアについて

インストールメディアは同梱されません。インストールプログラムは専用Webサイトよりダウンロード提供いたします。

4. システム時計の設定

ネットワーク版をご使用になる前に、サーバPC、クライアントPCともにシステム時計が合っているかご確認ください。また、運用中はシステム時計を絶対に変更しないようにしてください。

5. ライセンスの持ち出し期間について

クライアントをネットワークから切り離しての利用が可能です。外出や出張時などサーバと接続できない場合でもVectorworksをご利用可能です。(最長30日)

6. 動作環境について

Vectorworks 2026を快適にご使用いただくための動作環境をご案内いたします。お使いのパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。条件を満たしていない場合、Vectorworks 2026が正常に起動しない場合があります。Vectorworks 2026を快適にご使用いただくために条件を満たしたパソコンでご使用になることを強くお勧めいたします。

Vectorworks 2026 ネットワーク版クライアントPC 動作環境

	Windows	Mac	
OS	Windows 11	macOS 26 (Tahoe) macOS 15 (Sequoia) macOS 14 (Sonoma)	
	エントリー	ミドル (推奨)	ハイエンド
目安となるデータの規模	・ 2D図面 ・ 簡単な3Dモデリング	・ 詳細な2D図面 ・ 詳細な3Dのモデリング ・ 小規模BIM ・ レンダリング	・ 詳細な2D図面 ・ 非常に複雑かつ詳細な3Dモデリング ・ 大規模BIM ・ レンダリング ・ Showcase機能を使用したプリビズ
CPU	・ Intel Core i5 または AMD Ryzen 5、またはそれと同等以上のもの ・ Apple M1以上	・ 6コア以上搭載で2GHz以上の Intel Core i7 または AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの ・ Apple M 1 Pro以上	・ 8コア以上搭載で3GHz以上の Intel Core i7 または、AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの ・ Apple M1 Max以上
	※ ARM系プロセッサを搭載したWindows PCはサポートされていません。 ※ AVX2に未対応のCPUではRenderworksを使用できません。		
メモリ	・ Windows: 8GB以上 ・ Mac (Intel) : 8GB以上 ・ Mac (Mシリーズ) : 16GB以上	16GB以上	32GB以上
グラフィックス	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows: DirectX 11互換、2GB以上のVRAM ・ Mac (Intel) : Metal GPUFamily1以上、2GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 16GB以上	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows: DirectX 11互換、4GB以上のVRAM ・ Mac (Intel) : Metal GPUFamily1 v4以上、4GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 Pro 16GB以上	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows: DirectX 11互換、8GB以上のVRAM ・ Mac (Intel) : Metal GPUFamily2以上、8GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 Max 32GB以上
	※ CPU内蔵グラフィックスは非推奨。やむをえずCPU内蔵グラフィックスを使用する場合は、Intel Iris Plus/Pro/Xeをご使用ください。 Intel Iris Plus/Pro/Xeシリーズは、単純なモデルや図面には使用可能ですが、専用グラフィックスカードの使用を推奨いたします。 Intel HD Graphics/UHD Graphicsでは正常に動作しない場合があります。		
ディスク容量	65GB以上 (オプションライブラリ42GBを含む) インストールには 50GB 以上の空きディスク容量が必要です。そのうち 20GB は一時的な保存領域として使用されます。 すべてのライブラリを含むフルインストールには 65GB 以上が必要です。 ・ フラッシュストレージ (SSD) にVectorworksをインストールすることで動作速度が向上します。		
画面解像度	1440 x 900以上	1920 x 1080以上	
その他	<ul style="list-style-type: none"> インストール、アップデートのためのインターネット接続環境が必要です。 ご使用にあたり製品のユーザー登録、Vectorworksアカウントの登録が必要です。 大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。 日本語OS環境をご利用ください。 コンピューター (Mac / Windows) のユーザーアカウント名、および Vectorworks のインストール先のフォルダパスには、2バイト文字 (日本語など) を使用しないでください。 リアリスティックRSを利用するレンダリングはリアリスティックRS動作環境をご確認ください。 		

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

Vectorworks Site Protection Server (ライセンス管理ソフトウェア) 動作環境

最新の情報は弊社Webサイトをご確認ください。 <https://www.vectorworks.co.jp/Support/sysreq/vw2026.html>

	Windows	Mac
OS	Windows 11 Windows Server 2019 以上	macOS 15 (Sequoia) macOS 14 (Sonoma) macOS 13 (Ventura) macOS 12 (Monterey) macOS 11 (Big Sur)
起動認証方式	インターネット経由のアクティベーション	
CPU	64-bit Intel Core 2 Duo以上	・ 64-bit Intel Core 2 Duo以上 ・ Apple M1以上
メモリ	4GB以上	
ディスク容量	100MB以上	
その他	<ul style="list-style-type: none"> サーバ専用のコンピューター (Mac / Windows) を推奨します。 アクティベーションのためのインターネット接続環境が必要です。 TCP/IPプロトコルが必要です。 100Mbps以上の速度のネットワーク回線が必要です。 サーバ/クライアント型のネットワーク環境、またはそれに準じたネットワークが整備された環境が必要です。 ※サーバとクライアントは同一ネットワーク上で使用してください。 サーバアプリケーション管理のためのブラウザソフトが必要です。 ※サーバ管理画面は英語表記となります。 対応クライアントアプリケーション <ul style="list-style-type: none"> Vectorworks 2018~2026 ネットワーク版 Vectorworks 2015~2017 サイトプロテクションネットワーク版 Vectorworks 2014 ネットワーク版 シリーズG 大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。 ネットワーク版は仮想化環境ではご利用いただけません。仮想化環境でご利用いただくには特別なお手続きが必要です。リモート環境および仮想マシンについてをご確認ください。 	

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

リアリスティックRS 動作環境

「リアリスティックRS」レンダリングスタイルは、コンピューターのGPUとCPUを使用してフォトリャリスティックレンダリングを実行します。

動作要件を満たす場合、リアリスティックRS はコンピューターのGPUをレンダリングに使用します。GPUが要件を満たさない場合は、コンピューターのCPUのみがリアリスティックRS レンダリングの実行に使用されます。

OS	GPUを使用			
	Windows		Mac	
	Windows 11		macOS 14 (Sonoma)以降	
	最小	推奨	最小	推奨
その他	<ul style="list-style-type: none">8GB以上のメモリ8GB以上のVRAMを搭載したCUDA5.0以上のNVIDIAのシングルGPU	<ul style="list-style-type: none">3.0GHz以上のIntel Core i7、Xeon、またはそれと同等以上のCPU16GB以上のメモリ16GB以上のVRAMを搭載したCUDA7.0以上のNVIDIAのマルチGPU	<ul style="list-style-type: none">Mシリーズ: Apple M1 および16GB以上のメモリIntel Mac: 16GB以上のメモリおよび8GB以上のVRAMを搭載したAMD Navi、あるいはVega以降のシングルGPU	<ul style="list-style-type: none">Mシリーズ: Apple M1 Max および32GB以上のメモリIntel Mac: 16GB以上のメモリおよび8GB以上のVRAMを搭載したAMD Navi、あるいはVega以降のマルチGPU
	CPUのみ使用		Mac	
	<ul style="list-style-type: none">Windows 11SSE2対応のプロセッサ (Pentium4以上)8GB以上のメモリ		<ul style="list-style-type: none">macOS 14 (Sonoma)以降Mシリーズ: Apple M1 および16GB以上のメモリIntel Mac: 8GB以上のメモリ	

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

※リアリスティックRSをサポートしているAMD GPUについての情報は、弊社Webサイトをご確認ください。

ベクターワークスジャパン株式会社 営業部：market@vectorworks.co.jp

04_Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書(dongleタイプの方 向け)

※既存のVectorworks ネットワーク版を「アクティベーションタイプ」で購入いただいた場合は6枚目の「アクティベーションタイプ用追加申込書」をご利用ください。

本書はVectorworks ネットワーク版 永続ライセンス（dongleタイプ）のライセンスを追加購入するための申込書です。必ず別紙の「Vectorworks 2026 ネットワーク版永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書」記入上のご注意と3枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様・動作環境について」をご一読いただき、同意の上ご記入ください。新規購入の場合は「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 新規購入申込書 兼 ユーザー登録書」をご利用ください。

(1)アクティベーションタイプに切り替えを希望しますか？

認証方式をアクティベーションタイプに変更する。（無償）※後日、USB Dongleの返却が必要です。

アクティベーションタイプに変更を希望しない。 ※2026年7月以降はサポート外となります。Dongle故障時も交換対応は出来ません。

(2)Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版の追加購入にあたり①②③をご記入ください。

① 今回ライセンス追加する形態を選択し、該当にチェックを入れてください。

バージョンアップと同時にライセンスを追加する

既存のVectorworks ネットワーク版にライセンス追加のみする ※ライセンス追加が可能なバージョンは2015～2026です。

② 初期導入時に納品されているUSB Dongleに記載の番号（8桁）をご記入ください。

USB Dongle番号

←未記入の場合、ライセンスファイルの発行はできませんので必ずご記入ください。



③ 追加するライセンス本数、モジュール製品の本数を記入してください。

Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス		ライセンス
Design Suite モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Architect モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Landmark モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Spotlight モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス

※Design Suiteモジュール+Architectモジュール+Landmarkモジュール+Spotlightモジュールの合計ライセンス数はFundamentals2026の保有ライセンス数以内となります。旧バージョンへのモジュール追加のみのご注文は出来ません。

(3)登録済みのユーザーIDについて

追加購入のライセンス、モジュール製品は登録済みのユーザーIDに登録されます。ユーザーIDを必ずご記入ください。

ユーザーID（5桁または6桁の数字）	
ユーザ登録名	

※ユーザー登録が不明な場合は、カスタマーサポート（03-6634-5291）までお問い合わせください。

■ 販売会社情報 記入欄（ご商談担当）※必須項目

会社名										
部署名					氏名(担当者)					
メールアドレス										
住所	〒		-							
電話番号		-		-	FAX番号		-		-	

●プライバシーとお客様のデータ ● <https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy>

Vectorworks, Inc. とそのグループ企業（以下、総称して「当社」）は、お客様のプライバシーを保護し、お客様がご自身のデータを管理できるよう努めています。当社は、特別な個人データを収集したり、追加したり、特殊な方法で処理したりしません。当社が収集し維持する情報は、お客様へのサービスの提供し、可能な限り最高の体験の提供、当社のウェブサイトのナビゲーション、ニュースやプロモーション割引の最新情報の提供、技術サポートの提供、さらにはVectorworksソフトウェアの改善の目的でのみ使用されます。当社がどのようにデータを使用し、GDPRなどのデータ保護規制にどのように準拠しているかについては、次のサイトでご確認ができます。→<https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy-statement>

※ベクターワークスジャパン事務欄

発行	受付	確認	承認	発注	発送	備考

04_Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス 購入申込書 (アクティベーションタイプの方向け)

本書はVectorworks ネットワーク版 永続ライセンス(アクティベーションタイプ) のライセンスを追加購入するための申込書です。
必ず別紙の「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス購入申込書」記入上のご注意と3枚目
「Vectorworks 2026 ネットワーク版 の仕様・動作環境について」をご一読いただき、同意の上ご記入ください。
新規購入の場合は「Vectorworks 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 新規購入申込書 兼 ユーザー登録書」をご利用ください。

(1)Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版 永続ライセンス(アクティベーションタイプ)の追加購入にあたり①②③をご記入ください。

① 今回ライセンス追加する形態を選択し、該当にチェックを入れてください。

<input type="checkbox"/>	バージョンアップと同時にライセンスを追加する
<input type="checkbox"/>	既存のVectorworks ネットワーク版にライセンス追加のみする ※ライセンス追加が可能なバージョンは2015～2026です。

② 初期導入時に納品されているシリアル番号 (下6桁)をご記入ください。

シリアル番号下6桁

←未記入の場合、ライセンスの追加が
できませんので必ずご記入ください。

③ 追加するライセンス本数、モジュール製品の本数を記入してください。

Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス		ライセンス
Design Suite モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Architect モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Landmark モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス
Spotlight モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス		ライセンス

※Design Suiteモジュール+Architectモジュール+Landmarkモジュール+Spotlightモジュールの合計ライセンス数はFundamentals2026の保有ライセンス数以内となります。
※旧バージョンへのモジュール追加のみのご注文は出来ません。

(2)登録済みのユーザーIDについて

追加購入のライセンス、モジュール製品は登録済みのユーザーIDに登録されます。ユーザーIDを必ずご記入ください。

ユーザーID (5桁または6桁の数字)	
ユーザ登録名	

※ユーザー登録が不明な場合は、カスタマーサポート (03-6634-5291) までお問い合わせください。

■ 販売会社情報 記入欄 (ご商談担当) ※必須項目

会社名			
部署名		氏名(担当者)	
メールアドレス			
住所	〒 { } - { } { }		
電話番号	-	FAX番号	-

●プライバシーとお客様のデータ ● <https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy>

Vectorworks, Inc. とそのグループ企業 (以下、総称して「当社」) は、お客様のプライバシーを保護し、お客様がご自身のデータを管理できるよう努めています。当社は、特別な個人データを収集したり、追加したり、特殊な方法で処理したりしません。当社が収集し維持する情報は、お客様へのサービスの提供し、可能な限り最高の体験の提供、当社のウェブサイトのナビゲーション、ニュースやプロモーション割引の最新情報の提供、技術サポートの提供、さらにはVectorworksソフトウェアの改善の目的でのみ使用されます。当社がどのようにデータを使用し、GDPRなどのデータ保護規制にどのように準拠しているかについては、次のサイトでご確認ができます。→<https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy-statement>

※ベクターワークスジャパン事務欄

発行	受付	確認	承認	発注	発送	備考
----	----	----	----	----	----	----

ベクターワークスジャパン株式会社 営業部：market@vectorworks.co.jp