

必ずお読みください

## 03\_「Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書」 記入上のご注意

以下の内容をご一読の上、「Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書」にご記入をお願いいたします。

### Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様・動作環境について

本紙2枚目の「Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様について」をご確認・同意の上、お申し込みください。

### 起動認証方式について

「アクティベーションタイプ」での納品となります。  
インターネット経由のアクティベーションが必要です。

### 納品物について

セットアップガイド/製品購入書（シリアル番号・アクティベーションキー）/Vectorworks 2026 ガイドブック

※インストールメディアは付属しません。インストールプログラムは専用Webサイトからダウンロードにて入手していただけます。

### ユーザー登録情報について

既存ユーザーIDに追加登録する場合、「Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書」に既存ユーザーIDと登録情報をご記入ください。ご記入された内容にて登録変更されます。ただし、ユーザー名の変更はできません。

住所や担当者等の登録内容については、「ユーザー登録 & Informationポータル」にてご確認ください。

「ユーザー登録&Informationポータル」→→→ <https://customers.vectorworks.co.jp/>

使用者登録については、できる限り変更が生じない方のご登録をお願いいたします。

#### □ 組織について

法人名でご登録されるか、個人名でご登録されるか□欄にチェックを入れてください。

#### □ 法人名

法人(団体)名、官公庁名

※個人登録の場合、ご記入は不要です。

#### □ 法人(部門)代表者名

法人(団体)代表者もしくは部門代表者をご記入ください。

※個人名登録の場合、ご記入は不要です。

#### □ ご担当者名

弊社が行う各種サービスの窓口となる方をご記入ください。登録の方だけが、カスタマーサポートにお問い合わせいただけます。

※個人名登録の場合、氏名をご記入ください。

#### □ 部署名

部署名をご記入ください。

※個人名登録の場合や部署名がない場合はご記入は不要です。

#### □ メールアドレス

既にユーザー登録に使用しているメールアドレスはご利用になれません。

重要なお知らせや各種情報を送信いたしますのでお間違いのないようご記入ください。

新規ユーザーIDを選択されたお客様には、弊社にてユーザー登録完了後、「ユーザー登録 & Informationポータル」のアカウント通知メールを送信します。（件名：アカウント作成のお知らせ）

#### □ 住所

キャンペーン情報、新製品情報・バージョンアップのご案内等、重要なお知らせを送付いたしますのでお間違いのないようご記入ください。

#### □ 電話番号/FAX番号

ユーザー登録、ご契約内容についてご連絡させていただく場合がございますので、お間違いのないようご記入ください。

※繋がりやすい番号のご記入をお願いします。

※登録に関してご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

#### ・ カスタマーサポート

電話番号：03-6634-5291

お問い合わせフォーム <https://www.vectorworks.co.jp/customer/contact-form.html>

### 購入方法

本紙4枚目の「Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書」に必要事項をご記入の上、ご注文時にご提出ください。

※提出先はご注文先（Vectorworks取扱販売店、Vectorworks Japan Store）です。

○取扱い販売店は下記URLよりご確認いただけます。

<https://www.vectorworks.co.jp/Dealer/index.html>

# Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様・動作環境について

## 1.起動認証方式について

アクティベーションタイプでの納品となります。

## 2.ライセンス管理ソフトウェア（Vectorworks Site Protection Server）について（基本パッケージに同梱）

ライセンス管理ソフトウェアの管理画面は、インターネットを閲覧する際に使用するブラウザを使用します。

なお、メニューは全て英語表記となります。日本語版はございませんのであらかじめご了承ください。

## 3.インストールメディアについて

インストールメディアは同梱されません。インストールプログラムは専用Webサイトよりダウンロード提供いたします。

## 4.システム時計の設定

ネットワーク版をご使用になる前に、サーバPC、クライアントPCともにシステム時計が合っているかご確認ください。

また、運用中はシステム時計を絶対に変更しないようしてください。

## 5.ライセンスの持ち出し期間について

クライアントをネットワークから切り離しての利用が可能です。外出や出張時などサーバと接続できない場合でもVectorworksをご利用可能です。（最長30日）

## 6.動作環境について

Vectorworks 2026を快適にご使用いただくための動作環境をご案内いたします。お使いのパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。条件を満たしていない場合、Vectorworks 2026が正常に起動しない場合があります。Vectorworks 2026を快適にご使用いただくために条件を満たしたパソコンでご使用になることを強くお薦めいたします。

## Vectorworks 2026 ネットワーク版クライアントPC 動作環境

	Windows	Mac
OS	Windows 11	macOS 26 (Tahoe) macOS 15 (Sequoia) macOS 14 (Sonoma)
目安となるデータの規模	エントリー  ・2D図面 ・簡単な3Dモデリング	ミドル（推奨）  ・詳細な2D図面 ・詳細な3Dのモデリング ・小中規模BIM ・レンダリング  ハイエンド  ・非常に複雑かつ詳細な3Dモデリング ・大規模BIM ・レンダリング ・Showcase機能を使用したプリビズ
CPU	・Intel Core i5 または AMD Ryzen 5、またはそれと同等以上のもの ・Apple M1以上  ※ARM系プロセッサを搭載したWindows PCはサポートされていません。 ※AVX2に未対応のCPUではRenderworksを使用できません。	・6コア以上搭載で2GHz以上の Intel Core i7 または AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの ・Apple M 1 Pro以上  ・8コア以上搭載で3GHz以上の Intel Core i7 または、AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの ・Apple M1 Max以上
メモリ	・Windows: 8GB以上 ・Mac (Intel) : 8GB以上 ・Mac (Mシリーズ) : 16GB以上	16GB以上 32GB以上
グラフィック	以下の条件を満たすグラフィックカード ・Windows: DirectX 11互換、2GB以上のVRAM ・Mac (Intel) : Metal GPUFamily1以上、2GB以上のVRAM ・Mac (Mシリーズ) : M1 16GB以上  ※ CPU内蔵グラフィックスは非推奨。やむをえずCPU内蔵グラフィックスを使用する場合は、Intel Iris Plus/Pro/Xeをご使用ください。 Intel Iris Plus/Pro/Xeシリーズは、単純なモデルや図面には使用可能ですが、専用グラフィックスカードの使用を推奨いたします。 Intel HD Graphics/UHD Graphicsでは正常に動作しない場合があります。	以下の条件を満たすグラフィックカード ・Windows: DirectX 11互換、4GB以上のVRAM ・Mac (Intel) : Metal GPUFamily1 v4以上、4GB以上のVRAM ・Mac (Mシリーズ) : M1 Pro 16GB以上  以下の条件を満たすグラフィックカード ・Windows: DirectX 11互換、8GB以上のVRAM ・Mac (Intel) : Metal GPUFamily2以上、8GB以上のVRAM ・Mac (Mシリーズ) : M1 Max 32GB以上
ディスク容量	65GB以上（オプションライブラリ42GBを含む） インストールには 50GB 以上の空きディスク容量が必要です。そのうち 20GB は一時的な保存領域として使用されます。 すべてのライブラリを含むフルインストールには 65GB 以上が必要です。 ・フラッシュストレージ（SSD）にVectorworksをインストールすることで動作速度が向上します。	
画面解像度	1440 x 900以上	1920 x 1080以上
その他	・インストール、アップデートのためのインターネット接続環境が必要です。 ・ご使用にあたり製品のユーザー登録、Vectorworksアカウントの登録が必要です。 ・大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。 ・日本語OS環境でご利用ください。 ・コンピューター（Mac / Windows）のユーザーアカウント名、および Vectorworks のインストール先のフォルダパスには、2バイト文字（日本語など）を使用しないでください。 ・アリアリストックRSを利用するレンダリングはアリアリストックRS動作環境をご確認ください。	

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

## Vectorworks Site Protection Server（ライセンス管理ソフトウェア） 動作環境

・最新の情報は弊社Webサイトをご確認ください。 <https://www.vectorworks.co.jp/Support/sysreq/vw2026.html>

	Windows	Mac
OS	Windows 11 Windows Server 2019 以上	macOS 15 (Sequoia) macOS 14 (Sonoma) macOS 13 (Ventura) macOS 12 (Monterey) macOS 11 (Big Sur)
起動認証方式	インターネット経由のアクティベーション	
CPU	64-bit Intel Core 2 Duo以上	・64-bit Intel Core 2 Duo以上 ・Apple M1以上
メモリ	4GB以上	
ディスク容量	100MB以上	
その他	・サーバ専用のコンピューター（Mac / Windows）を推奨します。 ・アクティベーションのためのインターネット接続環境が必要です。 ・TCP/IPプロトコルが必要です。 ・100Mbps以上の速度のネットワーク回線が必要です。 ・サーバー/クライアント型のネットワーク環境、またはそれに準じたネットワークが整備された環境が必要です。 ※サーバーとクライアントは同一ネットワーク上で使用してください。 ・サーバーアプリケーション管理のためのブラウザソフトが必要です。 ※サーバー管理画面は英語表記となります。 ・対応クライアントアプリケーション ・Vectorworks 2018~2026 ネットワーク版 ・Vectorworks 2015~2017 サイトプロテクションネットワーク版 ・Vectorworks 2014 ネットワーク版 シリーズG ・大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。 ・ネットワーク版は仮想化環境ではご利用いただけません。仮想化環境でご利用いただくには特別なお手続きが必要です。リモート環境および仮想マシンについてをご確認ください。	

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

## リアリスティックRS 動作環境

「リアリスティックRS」レンダリングスタイルは、コンピューターのGPUとCPUを使用してフォトリアリスティックレンダリングを実行します。動作要件を満たす場合、リアリスティックRSはコンピューターのGPUをレンダリングに使用します。GPUが要件を満たさない場合は、コンピューターのCPUのみがリアリスティックRSレンダリングの実行に使用されます。

OS	GPUを使用			
	Windows		Mac	
	最小	推奨	最小	推奨
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8GB以上のメモリ</li> <li>・8GB以上のVRAMを搭載したCUDA5.0以上のNVIDIAのシングルGPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.0GHz以上のIntel Core i7、Xeon、またはそれと同等以上のCPU</li> <li>・16GB以上のメモリ</li> <li>・16GB以上のVRAMを搭載したCUDA7.0以上NVIDIAのマルチGPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Mシリーズ: Apple M1 および16GB以上のメモリ</li> <li>・Intel Mac: 16GB以上のメモリおよび8GB以上のVRAMを搭載したAMD Navi、あるいはVega以降のシングルGPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Mシリーズ: Apple M1 Max および32GB以上のメモリ</li> <li>・Intel Mac: 16GB以上のメモリおよび8GB以上のVRAMを搭載したAMD Navi、あるいはVega以降のマルチGPU</li> </ul>

	CPUのみ使用		Mac
	Windows		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows 11</li> <li>・SSE2対応のプロセッサ (Pentium4以上)</li> <li>・8GB以上のメモリ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・macOS 14 (Sonoma)以降</li> <li>・Mシリーズ: Apple M1 および16GB以上のメモリ</li> <li>・Intel Mac: 8GB以上のメモリ</li> </ul>

※記載されている情報は2025年10月現在のものです。より詳細な情報につきましては、弊社Webサイトをご確認ください。

※リアリスティックRSをサポートしているAMD GPUについての情報は、弊社Webサイトをご確認ください。

ベクターワークスジャパン株式会社 営業部 : market@vectorworks.co.jp

## 03\_Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書

- ・本書はVectorworks 2026ネットワーク版を新規購入するための申込書 兼 ユーザー登録書です。ご記入の内容でユーザー登録いたしますので必ず別紙の「Vectorworks 2026 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザー登録書」記入上のご注意と2枚目「Vectorworks 2026 ネットワーク版の仕様・動作環境について」をご一読いただき、同意の上ご記入ください。ライセンスの追加購入のみの場合は、別紙の「追加ライセンス購入申込書」をご利用ください。
- ・以下の項目に必要事項をご記入ください。ご注文後、ユーザー登録内容等についてご連絡させていただく場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

### ① 起動認証方式について

起動認証方式は、「**アクティベーションタイプ**」となります。Vectorworks Site Protection Server（ライセンス管理ソフトウェア）ではインターネット経由の アクティベーションが必要です。仕様ならびにご利用環境をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れてください。チェック欄にチェックがない場合は、ご購入いただけません。

確認しました。

- ② Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版のお申し込み本数  
新規購入本数をご記入ください。最小購入単位は基本パッケージ1本（=5ライセンス）です。

製品名	申込数
Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 基本パッケージ (5ライセンス同梱)	1 本
Vectorworks Fundamentals 2026 ネットワーク版 永続ライセンス 追加ライセンス	ライセンス

### ③ ネットワーク版 モジュール製品のお申し込み本数

同時にモジュール製品を購入する場合に購入本数をご記入ください。最小購入単位は1本です。

製品名	申込数
Design Suite モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス	ライセンス
Architect モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス	ライセンス
Landmark モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス	ライセンス
Spotlight モジュール 2026 ネットワーク版 永続ライセンス	ライセンス

※Design Suiteモジュール+Architectモジュール+Landmarkモジュール+Spotlightモジュールの合計ライセンス数はFundamentals2026の保有ライセンス数以内となります。

### ④ ユーザー登録 兼 担当者情報

※ 個人登録の場合は「ご担当者名」に氏名（ローマ字表記必須）をご記入ください。

※ 手書きの際は楷書体でご記入ください。

※ 「ゼロとオー」「アンダーバーとハイフン」等の違いは明確にご記入ください。

※ □欄には該当にチェックを入れてください。

ユーザーID	<input type="checkbox"/> 既存ユーザーIDに追加登録 ユーザーID: <input type="text"/> (5桁または6桁の数字)		<input type="checkbox"/> 新規ユーザーID登録			
組織について	<input type="checkbox"/> 法人(団体)名で登録		<input type="checkbox"/> 個人名で登録			
フリガナ						
法人名						
フリガナ	ローマ字表記					
法人(部門) 代表者名	姓	名	ご担当者名	姓	名	
部署名（学科名）						
メールアドレス						
住所	〒	-	都	道	府	県
電話番号	-	-	-	FAX番号（任意）	-	-

### ■ 販売会社情報 記入欄（ご商談担当）※必須項目

会社名						
部署名				氏名(担当者)		
メールアドレス						
住所	〒	-	都	道	府	県
電話番号	-	-	-	FAX番号	-	-

●プライバシーとお客様のデータ● <https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy>

Vectorworks, Inc. とそのグループ企業（以下、総称して「当社」）は、お客様のプライバシーを保護し、お客様がご自身のデータを管理できるよう努めています。当社は、特別な個人データを収集したり、追加したり、特殊な方法で処理したりしません。当社が収集し維持する情報は、お客様へのサービスの提供し、可能な限り最高な体験の提供、当社のウェブサイトのナビゲーション、ニュースやプロモーション割引の最新情報の提供、技術サポートの提供、さらにはVectorworksソフトウェアの改善の目的でのみ使用されます。当社がどのようにデータを使用し、GDPRなどのデータ保護規制にどのように準拠しているかについては、次のサイトでご確認ができます。→<https://www.vectorworks.net/ja-JP/legal/privacy-statement>

※ベクターワークスジャパン事務局

発行	受付	確認	承認	発注	発送	備考